

# Wind 金融终端安装和配置手册

万得信息技术股份有限公司


2024. 12



愿 景：做一家让数据垂手可得的全球企业

使 命：分享数据价值

价值观：要正、要爱、要严、要美



# 目录

- 1 系统配置.....1
  - 1.1 最低配置参考.....1
  - 1.2 建议配置参考.....1
  - 1.3 量化软件配置.....1
- 2 软件下载.....1
- 3 软件安装.....2
  - 3.1 运行安装程序.....2
  - 3.2 最终用户许可协议.....3
  - 3.3 选择安装路径.....4
  - 3.4 确认安装.....4
  - 3.5 安装完成.....5
  - 3.6 注册信息.....5
- 4 软件登录.....5
  - 4.1 软件登录.....5
  - 4.2 主界面 .....6
- 5 网络配置.....6

# 1 系统配置

## 1.1 最低配置参考

|      |                  |        |           |      |
|------|------------------|--------|-----------|------|
| 硬件配置 | CPU              | 内存     | 分辨率       | 可用硬盘 |
|      | 主频 2.4Ghz 双核 CPU | 4G     | 1280*1024 | 10G  |
| 软件配置 | 操作系统             | Office | WPS       |      |
|      | Windows7_64 位    | 2010   | 专业版       |      |

## 1.2 建议配置参考

|      |                     |        |           |          |
|------|---------------------|--------|-----------|----------|
| 硬件配置 | CPU                 | 内存     | 分辨率       | 可用硬盘     |
|      | 主频 3.0Ghz 四核 CPU 以上 | 16G    | 1920*1080 | 固态硬盘 20G |
| 软件配置 | 操作系统                | Office | WPS       |          |
|      | Windows10_64 位      | 2016   | 2019 专业版  |          |

## 1.3 量化软件配置


使用 Client API 功能，需要安装 Python、Matlab、R 等环境，最低及建议配置如下：

|      |        |         |        |
|------|--------|---------|--------|
|      | Python | Matlab  | R      |
| 最低配置 | 2.7    | 2010    | 3.0    |
| 建议配置 | 3.0 以上 | 2016 以上 | 3.5 以上 |

# 2 软件下载

使用浏览器访问万得官网的金融终端栏目进行 Wind 金融终端安装包下载。


<https://www.wind.com.cn/portal/zh/WFT/index.html>



## 3 软件安装

### 3.1 运行安装程序


双击下载好的安装包程序，进入软件安装向导，确认安装请点击【下一步】按钮。



如果当前 Windows 系统登录账户非管理员账户，双击安装程序将进入 Windows 用户账户控制界面，需要输入管理员账户密码后进行安装。


## 3.2 最终用户许可协议

请仔细阅读许可协议，确认安装请勾选接受条款并点击【下一步】按钮。




### 3.3 选择安装路径

安装程序默认安装在系统盘下 C:\Wind\Wind.NET.Client\WindNET\ 目录，您也可以选择安装其他目录。



### 3.4 确认安装

准备完成，确认安装请点击【安装】按钮。



### 3.5 安装完成

点击【完成】按钮，确认软件安装完成。



### 3.6 注册信息

安装完成后，程序自动注册 Xml 组件、Microsoft Office 和 WPS 插件。

## 4 软件登录

### 4.1 软件登录

双击桌面 Wind 金融终端快捷方式，打开登录界面，专线和代理网络用户请先在设置中进行网络设置。



## 4.2 主界面

登录完成后, 进入终端首页界面。



## 5 网络配置

下表为 Wind 金融终端正常运行连接的 IP 地址列表, 必须确保安装终端电脑能够访问这些地址端口。

| IP            | Port        | 所属地 |
|---------------|-------------|-----|
| 114.80.154.33 | 80/443/8443 | 国内  |
| 114.80.154.35 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.154.36 | 80/443/8443 | 国内  |
| 114.80.154.39 | 80/443/8443 | 国内  |
| 114.80.154.40 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.154.42 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.154.43 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.154.44 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.154.45 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.154.47 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.154.48 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.154.49 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.154.50 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.154.51 | 80/443/8443 | 国内  |
| 114.80.154.52 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.154.53 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.154.54 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.154.55 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.154.56 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.154.57 | 80/443      | 国内  |
| 114.80.159.17 | 80/443      | 国内  |

|               |             |    |
|---------------|-------------|----|
| 114.80.159.18 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.159.19 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.159.97 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.212.33 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.212.39 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.212.41 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.212.56 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.212.58 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.212.67 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.212.73 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.212.77 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.212.78 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.214.23 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.214.24 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.214.29 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.214.5  | 80/443      | 国内 |
| 114.80.214.50 | 80/443      | 国内 |
| 114.80.214.51 | 80/443      | 国内 |
| 122.96.62.227 | 80/443      | 国内 |
| 122.96.62.228 | 80/443/8443 | 国内 |
| 122.96.62.229 | 80/443      | 国内 |
| 122.96.62.230 | 80/443/8443 | 国内 |

|               |             |    |
|---------------|-------------|----|
| 122.96.62.231 | 80/443/8443 | 国内 |
| 122.96.62.232 | 80/443      | 国内 |
| 122.96.62.233 | 80/443      | 国内 |
| 122.96.62.234 | 80/443      | 国内 |
| 122.96.62.235 | 80/443      | 国内 |
| 122.96.62.236 | 80/443      | 国内 |
| 122.96.62.237 | 80/443/8443 | 国内 |
| 180.96.4.130  | 80/443      | 国内 |
| 180.96.4.134  | 80/443      | 国内 |
| 180.96.4.136  | 80/443      | 国内 |
| 180.96.4.138  | 80/443      | 国内 |
| 180.96.4.139  | 80/443      | 国内 |
| 180.96.4.140  | 80/443      | 国内 |
| 180.96.4.146  | 80/443      | 国内 |
| 180.96.4.151  | 80/443      | 国内 |
| 180.96.4.152  | 80/443      | 国内 |
| 180.96.4.153  | 80/443      | 国内 |
| 180.96.4.154  | 80/443      | 国内 |
| 180.96.4.155  | 80/443      | 国内 |
| 180.96.8.10   | 80/443      | 国内 |
| 180.96.8.11   | 80/443/8443 | 国内 |
| 180.96.8.16   | 80/443      | 国内 |

|                |             |    |
|----------------|-------------|----|
| 180.96.8.17    | 80/443/8443 | 国内 |
| 180.96.8.18    | 80/443      | 国内 |
| 180.96.8.19    | 80/443/8443 | 国内 |
| 180.96.8.44    | 80/443      | 国内 |
| 180.96.8.52    | 80/443/8443 | 国内 |
| 180.96.8.53    | 80/443      | 国内 |
| 180.96.8.54    | 80/443      | 国内 |
| 180.96.8.55    | 80/443      | 国内 |
| 180.96.8.56    | 80/443      | 国内 |
| 221.6.24.132   | 80/443      | 国内 |
| 221.6.24.133   | 80/443      | 国内 |
| 221.6.24.134   | 80/443      | 国内 |
| 221.6.24.135   | 80/443      | 国内 |
| 221.6.24.136   | 80/443      | 国内 |
| 221.6.24.137   | 80/443      | 国内 |
| 221.6.24.138   | 80/443      | 国内 |
| 221.6.24.139   | 80/443      | 国内 |
| 221.6.24.142   | 80/443      | 国内 |
| 47.96.63.155   | 80/443      | 国内 |
| 125.215.147.34 | 80/443/8443 | 香港 |
| 125.215.147.35 | 80/443/8443 | 香港 |
| 125.215.147.36 | 80/443      | 香港 |

|                  |             |    |
|------------------|-------------|----|
| 125.215.147.37   | 80/443/8443 | 香港 |
| 125.215.147.38   | 80/443      | 香港 |
| 125.215.147.39   | 80/443      | 香港 |
| 125.215.147.40   | 80/443      | 香港 |
| 125.215.147.41   | 80/443      | 香港 |
| 125.215.147.43   | 80/443/8443 | 香港 |
| 125.215.147.42   | 80/443/8443 | 香港 |
| 125.215.147.45   | 8443/443    | 香港 |
| 125.215.147.46   | 8443/443    | 香港 |
| 125.215.147.47   | 8443/443    | 香港 |
| 114.80.213.31    | 80/443/8443 | 香港 |
| 78.156.70.112/28 | 80/443/8443 | 香港 |

注：78.156.70.112/28 为 IP 段表示，等同于 78.156.70.112~78.156.70.127(16 个 IP)

| 信任域名                   | Port   |
|------------------------|--------|
| appcdn.wind.com.cn     | 80/443 |
| smartadcdn.wind.com.cn | 80/443 |